

# Rpage無障礙網站 網頁管理說明


黑快馬股份有限公司

# 目錄

■ 何謂無障礙網站	<a href="#">第2頁</a>	■ 表格	<a href="#">第27頁</a>
■ 標章申請作業流程	<a href="#">第3頁</a>	■ 全部內容按鈕設定	<a href="#">第31頁</a>
■ 圖片新增替代文字	<a href="#">第4頁</a>	■ iframe 嵌入	<a href="#">第33頁</a>
■ 超連結說明文字	<a href="#">第9頁</a>	■ Tab鍵移動順序	<a href="#">第35頁</a>
■ 網站定位點	<a href="#">第12頁</a>	■ 開啟無障礙兼容	<a href="#">第36頁</a>
■ 網站導覽	<a href="#">第18頁</a>	■ 跳轉主要區域	<a href="#">第38頁</a>
■ 開放式檔案格式	<a href="#">第23頁</a>	■ 無障礙標準申請	<a href="#">第40頁</a>
■ 文字單位	<a href="#">第25頁</a>	■ 無障礙網頁諮詢窗口	<a href="#">第46頁</a>
■ 色彩對比度	<a href="#">第26頁</a>		

# 何謂無障礙網站

讓更多人使用你的網站內容

 <b>視障者</b>	提供可透過聽覺呈現的替代方案	 <b>小孩/老人</b>	確保網頁內容的可理解性，易於閱讀
 <b>聽障者</b>	提供使用者可視的替代方案	 <b>腦性麻痺</b>	網頁內容應避免採用患者不適的設計
 <b>肢障者</b>	同時提供鍵盤及滑鼠操作的功能	 <b>一般人</b>	提供明確的網站導覽功能，並可跨平台支援使用



# 標章申請作業流程

1. 7個工作天內完成檢測email寄發報告
2. 標章自核發後3年有效

1. 通過軟體  
檢測

如網站名稱、  
網址、承辦人  
資訊及軟體檢  
測報告等

2. 登錄申請案  
件基本資料

3. 自我人工  
檢測

4. 基本資料  
審核

5. 網站人工  
檢測

6. 寄發檢測  
結果

7. 不定期  
抽測

8. 身障人  
士檢測

- 依規範2.0稽核評量碼內容填寫相關佐證資料
- 軟體檢測完成日起7個工作日內完成

- 填寫錯誤：退件處理
- 通過審核：進行網站人工檢測

由網站抽出15-20個頁面進行檢測

1. 不符合：退回申請單位
2. 限期改善：要求申請單位於5日內回覆
3. 符合：給予申請單位標章連結路徑

## 圖片新增替代文字

- 網頁中屬於非美工、排版編輯之裝飾圖，都需要有與圖片內容相關之**詳細文字說明**，以及配合語系填寫圖片說明。
- 請勿使用編號和重複相同的文字；若是美工圖示說明留空(`alt=""`)即可，避免過度說明造成語音判讀重複讀取無意義的資訊。

# 資訊圖檔置入說明文字

新增資訊時，有使用圖檔，無論大小圖皆須填寫說明

編輯資訊 - 測試國小分機表

基本資料 資訊圖檔 共享資訊 附件 頁面佈局 Google地圖

上傳小圖：  未選擇任何檔案

小圖說明：

移動到頂端 上移 下移 移動到底部

所有大圖

上傳大圖

上傳Zip：  未選擇任何檔案  
請把圖檔壓縮成zip檔上傳

上傳大圖：  未選擇任何檔案

大圖說明：

資料建立者： admin 資料建立日期： 2018-02-25 19:03:29 資料群組： admin 狀態： 正常  
資料修改者： admin 資料修改日期： 2018-05-11 10:40:51

## 影像資訊置入替代文字

Html編輯器所插入的圖片皆須填寫替代文字

在編輯器中，需於圖片中加入替代文字

# 廣告圖檔置入說明文字

新增廣告時，上傳圖片後需填寫圖片說明。

編輯廣告 - LOGO
✕

廣告編號：

廣告模組：



原始尺寸：1170 X 450

上傳： 未選擇任何檔案

連結網址：

新視窗開啟： 是  否

圖片說明：

備註：

生效日期：

失效日期：

資料有效否： 有效  無效

點選次數：0

資料建立者：admin      資料建立日期：2018-06-21 14:05:20      資料群組：admin      狀態：正常

資料修改者：admin      資料修改日期：2018-06-21 14:05:20      繁體 | English

請勿僅以使用編號和重複相同的文字。


## 富含文字圖檔置入說明文字

當有架構圖、組織圖、統計圖、流程圖、平面圖，或是圖檔是富含文字敘述時，**需在圖片下方或上方建置相對應的文字訊息，來解釋該圖檔**；讓視障者或無法觀看這個圖片的人也能知道圖片內的訊息有哪些。



## 超連結設定

- 資訊在HTML編輯器中，可以在超連結編輯時，加入「標題」說明。
- 「檔案類型」或「另開新視窗」，需加入「標題」說明。



## 超連結說明文字

- 超連結均需有連結文字，在語法中需有「標題屬性」，且連結文字標題不得為空字串或空白。  
( `title="連結替代文字"` )
- 如超連結為點擊後會跳轉至新分頁開啟，需提醒使用者此超連結將「另開新視窗」。
- 若有「檔案類型」連結則需標註檔案格式。

## 超連結說明範例

下載專區

字體大小調整: 小 中 大

附件一 教育部「大專校院弱勢學生助學計畫」

[開啟JPG檔]附件一 教育部「大專校院弱勢學生助學計畫」

附件二 學院部弱勢學生助學作業要點

[開啟PDF檔]附件二 學院部弱勢學生助學作業要點(另開新視窗)

附件三 助學金申請表

[下載ODF檔]附件三 助學金申請表

附件四 個人資料提供同意書

[開啟PDF檔]附件四 個人資料提供同意書

詳細說明請上教育部「圓夢助學網」

圓夢助學網(另開新視窗)

## 網站定位點

- 定位點的設置須設置在各框架的起始點，讓鍵盤遊走頁面時，可導引使用者依自己需要，快速跳躍至網頁不同區塊，可避免使用者迷失在網頁中。
- 定位點又名導盲磚，在頁面上顯示是以三個冒號":::"來表示。

# 首頁新增定位點

在後台>頁面管理>首頁畫面設定>模組列表  
將對應的「定位點模組」新增至該欄的最上方。



The screenshot shows the 'Homepage Settings' (首頁畫面設定) interface. At the top, there are navigation tabs: '首頁' (Home) and '首頁畫面設定' (Homepage Settings). Below the tabs are action buttons: '儲存' (Save), '頁面佈局' (Page Layout), '樣式設定' (Style Settings), '關閉列表' (Close List), and '重新整理' (Refresh). A dropdown menu shows '當前頁面設定: 第一列' (Current Page Setting: First Column). The main content area is divided into sections: '頁面頭部設定' (Page Header Settings) with a dropdown for '預設頁首頭部' (Default Page Header), and '頁首連結設定' (Page Header Link Settings) and '頁面頭部建立' (Page Header Build). The '模組列表' (Module List) section is highlighted with a red box and contains three modules: '左區定位點' (Left Positioning Point), '中區定位點' (Middle Positioning Point), and '右區定位點' (Right Positioning Point). The sidebar on the left has a '全部' (All) tab and a '常用模組' (Common Modules) section. The '常用模組' section lists several system modules, with '[系統]左區定位點' (System Left Positioning Point), '[系統]中區定位點' (System Middle Positioning Point), and '[系統]右區定位點' (System Right Positioning Point) highlighted with red boxes. The bottom right corner of the page shows '第13頁' (Page 13).

# 網站定位點範例



**南投縣政府教育處**  
Department of Education, Nantou County Government

⋮ 南投縣政府 網站導覽

Home 回首頁
Policy 施政主軸
Organization 組織概況
School 各級學校
Service 資訊服務



**品格決定孩子的未來**  
A child's future to be determined by morality.

⋮



教育部  
**因材網**

⋮

教育處公告
校園公告
研習公告
校園徵才
縣網公告
人事公告
榮譽榜

序號	公告標題	發佈日期
66525	● 南投縣國中小學Rpage網域啟用操作說明	2019/11/18
66011	● 【漏洞預警】Adobe Acrobat與Reader應用程式...	2019/10/22
65626	● 【攻擊預警】學術單位近日內陸續收到含有釣魚內容之資安通知信件...	2019/10/3
64262	● 本縣windows 10 1903版本釋出 本縣office	2019/8/13

⋮

常用服務

南投縣十二年國教網

http://12basic.ntct.edu.tw/

應用程式單一入口網


Applied program website

校務行政系統

# 頭部定位點(系統頭部)

系統頭部的定位點，可經由頁面頭部功能設定。

路徑為後台>頁面管理>頁面頭部建立>系統頭部(編輯)>頭部定位點



The screenshot displays the 'System Header' configuration interface. On the left is a sidebar menu with options like '資訊管理', '文檔管理', '模組管理', '會員管理', '頁面管理', and '頁面頭部建立'. The main area shows a 'System Header' list with a modal window open for editing. The modal contains the following settings:

- 網站名稱: 黑快馬 (預設頭部)
- 廣告規格: banner\_size
- 頭部搜尋:  隱藏  顯示
- 頭部搜尋效果:  無效果  伸縮
- 頭部搜尋隨導航欄變化:  否  是
- 內容寬度:  滿版  置中
- 網站名稱:  隱藏  顯示
- 頭部定位點:  隱藏  顯示

A red box highlights the '頭部定位點' setting, and a red arrow points from the '顯示' radio button to the text '頭部定位點'.

# 自訂頭部的定位點

如果要使用「自訂頭部」，語法如下。

```
<a accesskey="U" href="#start-U" id="start-U" style="text-decoration:none" title="上方內容區">:::</a>
```

更新頁首 - top
✕

• 頁首名稱： 預設頭部

• 頁首內容： 純文字  HTML HTML編輯/預覽

說明：在此編輯的html語法可能與網站前臺顯示有差異 [>>more](#)

```

<div id="head"><!--第一行-->
<div class="top_first">
<div class="top_first_top">&nbsp;</div>
<div class="top_first_main">
<div class="logo"><a href="/index.php" title="新北市測試國小"> </a></div>
<a accesskey="U" href="#start-U" id="start-U" style="text-decoration:none" title="上方內容區">:::</a>
<div class="mycollapse"><button class="navbar-toggle" data-target="#collapseExample" data-toggle="collapse" href="#collapseExample" type="button"><span class="glyphicon show_lines">Menu</span></button>
<div class="navbar-collapse collapse" id="collapseExample">
                
```

您可以在適當的位置放入以下變量以引用系統內容：  
 %HeadMenu: 引用系統頁首中的連結樣式

內容寬度： 滿版  置中

資料有效否： 有效  無效

資料建立者：admin
資料建立日期：2018-03-26 15:02:15
資料群組：admin
狀態：正常

資料修改者：admin
資料修改日期：2018-07-12 17:37:13

儲存
儲存並返回
另存
取消

# 自訂底部的定位點

如果要使用「自訂底部」，語法如下。

```
<a accesskey="B" href="#start-B" id="start-B" style="text-decoration:none" title="下方內容區" >:::</a>
```

編輯頁面底部 - bottom-1
✕

• 底部名稱：

• 底部內容： 純文字  HTML HTML編輯/預覽

說明：在此編輯的html語法可能與網站前臺顯示有差異 >>more

```
.advFrame { width: 280px; margin: auto;
}
</style>

<p><a accesskey="B" href="#start-B" id="start-B" style="text-decoration:none" title="下方內容區" >:::</a> 新北市板橋區板橋國民小學 Banqiao Elementary School, Banqiao District, New Taipei City.</p>
<p>22050新北市板橋區文化路一段23號 電話:(02)-29686834( <u><a href="/p/404-1002-306.php"><span>分機表</span></a></u> ) 傳真:(02)-29605051 <u><a href="mailto:XX@ntpc.edu.tw">網站管理者郵件信箱</a></u></p>
```

備註：

內容寬度： 滿版  置中

資料有效否： 有效  無效

資料建立者：admin
資料建立日期：2018-02-21 22:14:25
資料群組：admin
狀態：正常

資料修改者：admin
資料修改日期：2018-07-19 11:25:14

儲存
儲存並返回
另存
取消

## 網站導覽

- 全網站的頭部區塊，需新增網站導覽連結。並且使用鍵盤按「Tab」鍵遊走時，需在前三個超連結之內。
- 須提供「定位點」說明及操作方式。
- 須提供網站整體架構的連結位置。

# 新增網站導覽

路徑：頁面管理/頁首連結設定

### 新增頁首連結

基本資料

\*連結名稱：

相關連結：

( http://)

出現情況：  
分類  
推薦  
資訊  
常用連結  
自定頁面  
表單  
文檔管理

- ▶ 回首頁
- ▶ 會員登入頁面
- ▶ 會員登出
- ▶ 會員註冊頁面
- ▶ 會員帳戶
- ▶ 系統留言板
- ▶ 網站導覽

使用圖檔： 使用  不使用

上傳： 未選擇任何檔案

資料建立者：  
資料修改者：

資料建立日期：  
資料修改日期：

資料群組：  
狀態：正常

## 新增無障礙說明的模組

在模組管理/自訂模組，將無障礙說明填入後儲存。  
範例文字：

本站無障礙設計 (Access Key) 本網站依照「無障礙網頁開發規範」原則設計，遵循無障礙網站設計之規範提供網頁導盲磚 (:::)、網站導覽 (Site Navigator)、鍵盤快速鍵 (Access Key) 等設計方式。

網站的主要內容分為五個大區塊：

- 1) 上方導覽連結區
- 2) 首頁右側功能區
- 3) 左側導覽連結區
- 4) 主要內容區
- 5) 下方資訊區

下列為本網站使用鍵盤快速鍵 (Access Key, 也稱為快速鍵) 操作方式說明如下：

- Alt+U：最上層副選單功能區，移至網頁最上方之項目位置。
- Alt+L：快速服務功能區，移至網頁左側之快速服務區。
- Alt+C：主要內容顯示區，移至網頁之主要內容區位置。
- Alt+R：首頁右側功能區，移至首頁右側活動花絮以及快速服務。
- Alt+B：底部資訊區，移至首頁最下方之項目位置。

## 網站導覽增加無障礙說明

1. 頁面管理/預設頁面設定/當面頁面設定「網站導覽頁面」
2. 新增有放置無障礙說明的自訂模組



The screenshot displays the RPAGE administrative interface. The top navigation bar includes the 'RPAGE' logo and the user role 'Administrator'. The left sidebar contains a menu with 'Page Management' (頁面管理) highlighted, and 'Predefined Page Settings' (預設頁面設定) selected. The main content area shows the 'Predefined Page Settings' (預設頁面設定) configuration page. A red box highlights the 'Current Page Settings' (當前頁面設定) dropdown menu, which is set to 'Website Navigation Page' (網站導覽頁面). Other visible settings include 'Page Header Settings' (頁面頭部設定) with 'Predefined Page Header' (預設頁首頭部) selected, and 'Page Footer Settings' (頁面底部設定) with 'Predefined Page Footer' (預設頁面底部) selected. A red arrow points from the 'Predefined Page Settings' menu item in the sidebar to the 'Current Page Settings' dropdown.

# 網站導覽範例頁面

## 無障礙導覽說明 定位點說明

本站無障礙設計 (Access Key) 本網站依照「無障礙網頁開發規範」原則設計，遵循無障礙網站設計之規範提供網頁導盲磚(;;)、網站導覽 (Site Navigator)、鍵盤快速鍵 (Access Key) 等設計方式。

網站的主要內容分為四個大區塊：

- 1) 上方導覽連結區
- 2) 左側導覽連結區
- 3) 主要內容區
- 4) 下方資訊區

下列為本網站使用鍵盤快速鍵 (Access Key, 也稱為快速鍵) 操作方式說明如下：

Alt+U：最上層副選單功能區，移至網頁最上方之項目位置。

Alt+L：快速服務功能區，移至網頁左側之快速服務區。

Alt+C：主要內容顯示區，移至網頁之主要內容區位置。

Alt+B：底部資訊區，移至首頁最下方之項目位置。

## 網站導覽 網站架構

1. 校內新聞
2. 產品列表
3. 聯絡我們
  - 3-1. 行政單位
  - 3-2. 教學單位

## 開放式檔案格式


- 全網站提供下載之檔案格式應為開放格式如ODF、PDF、HTML等檔案格式。
- Office檔案上傳前，請轉換為ODF格式。

為配合「政府網站版型與內容管理規範」之要求，可供下載的文件應優先採用開放文件格式(ODF--CNS15251)，讓使用者不需依賴特定文書商用軟體才能開啟。

<https://www.handicap-free.nat.gov.tw/Questions/Detail/137?Category=21>

## 後台上傳檔案

Office檔案上傳前，請轉換為ODF格式。



## 文字單位

- 使用HTML編輯器需注意文字單位，font-size屬性不能使用px為單位，需換算為rem。
- 單位換算：10px=1rem

詳細說明 簡單說明

純文字  HTML **HTML編輯/預覽**


說明：在此編輯的html語法可能與網站前臺顯示有差異 [>>more](#)

```
<div><span style="font-size:1.75rem;">使用HTML編輯器需注意文字單位，font-size屬性不能使用px為單位。</span></div>
```

```
<div><span style="font-size:1.75rem;">使用HTML編輯器需注意文字單位，font-size屬性不能使用px為單位。</span></div>
```

## 色彩對比度

- 背景色和文字的視覺呈現，至少要有4.5:1的對比值。
- 可使用對比度網站-Contrast ratio進行分析
- <https://contrast-ratio.com/>




## 表格

- 表格來呈現資訊時，必須對此表格提供摘要結構說明以及簡要的標題說明。屬於標題性質的欄位，需將欄位屬性由TD改為TH。
- 如存放資料性質的表格，需使用summary屬性為表格提供摘要說明，summary屬性不會顯示於前臺。

## 編輯器設定表格標題


表格在HTML編輯器內，於編輯器加入表格需設定摘要欄位於標題欄位填入資料即可符合TH屬性規範



body p

## 表格標題

表格在編輯器加入表格需設定標題欄位，下圖紅框區塊為標題的範圍。



The screenshot shows a rich text editor interface with various toolbars. Below the toolbars, a table titled "聯絡資料" (Contact Information) is displayed. The table has three columns: "姓名" (Name), "性別" (Gender), and "連絡電話" (Contact Phone). The header row is highlighted with a red border, indicating it is the title range.

姓名	性別	連絡電話
王一明	男	0912-345-678
陳珊慧	女	0987-654-321

# 表格用語法修改

表格在HTML的語法內，每個表格都會有一個表格的性質，表格的性質語法都會預設為td，對於屬於標題性質的表格語法須改為th並加入標題。

編輯資訊 - 校園繪畫徵選

基本資料 資訊圖檔 共享資訊 附件 頁面佈局 Google地圖

\* 資訊名稱：

連結網址： ( http://) [選擇連結](#)

詳細說明 簡單說明 分類 推薦

純文字  HTML [HTML編輯/預覽](#)

說明：在此編輯的html語法可能與網站前臺顯示有差異 >>more

```

<table height="154" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="273"
summary="My Summary">
  <tbody>
    <tr>
      <td>標題</td>
      <td>標題</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>內容</td>
      <td>內容</td>
    </tr>
  </tbody>
</table>

```

→ **<th 標題 </th>**  
**<th 標題 </th>**

學生活動

資訊編號：

發佈日期：

+ 選擇所

## 全部內容按鈕設定

- 於公告模組或多筆訊息在顯示中，在全部內容的地方必須修改成更多XX公告、更多XX訊息等，以區別每個more所顯示的連結為何。
- 全部內容的按鈕，需符合當下網站的語系。



The screenshot displays a website interface with three main content categories, each featuring a grid of image thumbnails and a 'MORE' button.

- 活動宣導 (Activity Guidance):** Represented by a blue icon of a person with a gear. It contains a grid of six thumbnails with captions: '網路藝廊1簡單說明', '網路藝廊2簡單說明', '網路藝廊3簡單說明', '網路藝廊4簡單說明', '網路藝廊5簡單說明', and '網路藝廊6簡單說明'. A 'MORE' button is located at the bottom right of this section.
- 網路藝廊 (Digital Gallery):** Represented by a blue icon of a classical building. It contains a grid of six thumbnails with captions: '網路藝廊1簡單說明', '網路藝廊2簡單說明', '網路藝廊3簡單說明', '網路藝廊4簡單說明', '網路藝廊5簡單說明', and '網路藝廊6簡單說明'. A 'MORE' button is located at the bottom right of this section.
- 學習資源 (Learning Resources):** Represented by a blue icon of an open book. It contains a grid of six thumbnails with captions: '全國中小學資安管理 每年4-6月填報', '教育機構資安通報平台', '資安事件發生時通報', '萬能--資安通報平台', and '今年通線問問才開放'. A 'MORE' button is located at the bottom right of this section.

## 全部內容鈕修改方式

- 至後台/模組管理/公告模組/模組佈局，將全部內容修改

### 編輯公告模組 - 最新消息

基本資料 **模組佈局** 頁面佈局

請為模組選擇佈局： 保存此選擇為預設值

使用預設佈局  自定義佈局

陳列樣式： 列表  固定格式  滑動格式  頭條  陰影  
 大圖

顯示內容： 標題  圖形  內容

日期：

每列個數：

筆數限定：

全部內容：

資料建立者：admin      資料建立日期：2018-02-21 21:14:22      資料群組：admin      狀態：正常  
資料修改者：admin      資料修改日期：2018-05-14 17:00:26

## Iframe嵌入

- 嵌入Iframe語法需有標題屬性，且標題屬性之值不得為空字串或空白。  
( title="連結替代文字" )
- Iframe嵌入範圍偏廣(youtube影片、google 地圖、google行事曆、一般網頁)，無論內容為何，皆需包含標題屬性。

## 嵌入影片範例

嵌入相關語法，皆需寫入標題文字，以Youtube影片為例。

新增

基本資料

\* 模組標題：

\* 模組內容： 純文字  HTML [HTML編輯/預覽](#)

說明：在此編輯的html語法可能與網站前臺顯示有差異 >>more

```
<iframe width="560" height="315" title="這是影片名稱" src="https://www.youtube.com/embed/VMptpmJYq3g" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
```

生效日期：

失效日期：

資料有效否： 有效  無效

```
<iframe width="560" height="315" title="這是影片名稱"
src="https://www.youtube.com/embed/VMptpmJYq3g"
frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
```

資料建立者：

資料建立日期：

資料群組：

狀態：正常

資料修改者：

資料修改日期：

新增並返回

新增

取消

# Tab鍵移動順序

- 游標遊走開始由上至下、由左至右順序移動。

ex：跳到主要內容區塊→Logo→頁首連結列→廣告模組→分類清單模組→最新消息→站內連結

1.

跳到主要內容區塊

2.



3.

關於黑快馬 產品介紹 服務客戶 成功案例 技術支援 聯絡我們 網站地圖 註冊

4.



5.

分類清單

關於黑快馬

6.

最新消息

★★ 黑快馬李經康 董事長介紹


7.

站內連結



## 開啟無障礙兼容設定

- 至後台/參數設定/軟體功能設定 / 資訊陳列，將 [ 是否無障礙兼容 ] 勾選【是】。



**RPAGE**

參數設定

基本資料設定

軟體功能設定

網站管理工具

資訊屬性欄位

欄目名稱設定

提示訊息設定

計數器設定

郵件底稿設定

首頁 軟體功能設定 ×

修改 重新整理

\* 資訊影片:  有  沒有

\* 資訊音檔:  有  沒有

\* 資訊 QRcode:  有  沒有

\* 標籤:  有  沒有

資訊簡單說明後連結文字:


\* 是否無障礙兼容:  是  否

資訊陳列名稱和圖片同時顯示時，是否顯示圖片連結，選擇"是"則不顯示連結

## 無障礙兼容設定

- 此功能是将圖片與標題文字超連結合併為一個連結。
- 使用鍵盤(Tab鍵)遊走到區塊時，可以避免重複讀取到兩次相同資訊。

[校長室 President Office](#)




[副校長室 vice president Office](#)



# 跳轉主要區域設定

- 至後台/參數設定/軟體功能設定 / 其他，將 [ 是否開啟跳轉主要區域 ] 勾選【是】。



**RPAGE**

參數設定 (gear icon) | 首頁 | 軟體功能設定 (x)

修改 | 重新整理

資訊陳列 | 搜尋 | 語言 | 會員 | 留言板 | 帳號密碼 | 圖庫參數 | 表單 | 浮水印 | QR Code | SMTP | **其它**

• 後台登入畫面驗證碼:  開啟  關閉

後臺帳號鎖定設定:  時  分內登陸失敗  次, 帳號將被鎖定, 超過設定的時間后將自動解鎖(當錯誤次數)

後台無操作自動登出:  時  分內無操作, 後台將自動登出(當設定0時0分, 則不設定自動登出)

• 字體大小調整:  開啟  關閉

• 日期顯示格式:  範例:

導航欄設定:  點選右上角圖標彈開  放在頁面頭部  點選頁面底部圖標彈開  放在頁面底部

分頁模式:  拖至底部自動載入  點擊查看更多  分頁欄

• 是否開啟跳轉主要區域:  開啟  關閉

## 跳轉主要區域設定

- 使用Tab鍵遊走時第一下在頁面左上角會出現此方塊。
- 按下Enter鍵後會選取游標會快速跳到主要內容區定位點，以方便使用者可以快速瀏覽到主要內容區。

跳到主要內容區塊

總務處

Office of General Affairs

[會員登入](#)

[會員註冊](#)

[會員帳戶](#)

[首頁](#)

[最新公告](#)

[網站導覽](#)


## 無障礙標準申請

1. 使用freego檢測軟體進行自我檢測（軟體來源：[NCC](#)）
2. 移除網站管理後台連結
3. 確認正式上線使用網址
4. SSL憑證申請(此為建議)



## 移除網站管理連結

無障礙檢測軟體使用前，請先移除網站管理的連結。  
(若有需求可在取得標章後，自行考慮是否放置於前台)



網站頭部修改方式

- 後台/頁面管理/頁首連結

## 確認正式上線網址

- 建議學校在申請標章前先確認網站正式上線使用網址，完成以下為變更網站域名設定流程，在主機設定DNS完成正式上線。
- 已獲取標章之網站網址若要異動網址，標章需要重新申請。

## 修改網站網址

1. 至參數設定/基本資料設定/網站域名
2. 點選「新增」後將網站域名填入，填入後點選修改
3. 將「預設網址」設定為正式對外網址



The screenshot shows a web management interface with the following elements:

- Navigation tabs: 首頁 (Home) and 基本資料設定 (Basic Information Settings) with a close icon.
- Action buttons: 修改 (Modify) and 重新整理 (Refresh).
- Menu items: 基本資料 (Basic Information), 參考資料 (Reference Information), Google地圖 (Google Maps), 網站域名 (Website Domain) - highlighted with a red box, and 搜尋引擎優化 (Search Engine Optimization).
- Section: 網站域名設定 (Website Domain Settings).
  - Text: 您可以通過以下域名訪問網站 (You can access the website through the following domains):
  - Input fields: testschool.ntpc.edu.tw and www.test.ntpc.edu.tw. The second field has a note: 系統域名,不能更改 (System domain, cannot be changed).
  - Button: 新增 (Add).
  - Text: 預設網址 (Default URL):
  - Dropdown menu: www.test.ntpc.edu.tw - highlighted with a red box.

## 網站安全憑證

1. 已獲取標章之網站網址要從「http」導入為「https」安全連線網站，自無障礙認證標章之取得日起算3個月內免額外申請。
2. 建議學校在申請無障礙標章前，先安裝完安全憑證，以節省相關異動作業時效及成本。
3. 資訊來源NCC：<https://www.handicap-free.nat.gov.tw/News/Detail/3271?Category=43>